メールサービス設定方法

【メール設定ガイダンス】
本案内はPOP（110番ポート）SMTP（587番ポート）を設定する案内となっております。

暗号化する受信（POP over SSL）を利用の場合は、995番ポートを選択の上、セキュリティで保護された接続（SSL）が必要　などにチェックを入れてください。

暗号化する送信（SMTP over SSL）を利用の場合は、465番ポートを選択の上、セキュリティで保護された接続（SSL）が必要　などにチェックを入れてください。

IMAP接続は143番ポートとなります。

※本設定方法マニュアルにないメールソフトをご利用の場合、各メールソフトが提供するマニュアルをご確認のうえ、こちらの情報をご利用ください。

1.Outlook2013 P3～4
2.Outlook2010 P5～6
3.Outlook2007 P7～8
4.Mac Mail P9～10
5.Windowsメール 6.0 P11～12
6.Windows Live メール2011 P13～14
7.Windows Live メール P15～16
8.Outlook Express 6.0 P17～18
9.[メール] iOS9x/iOS8.x P19～21
10.[メール] iOS7.x P22～24
11.[メール] Android 5.x/Android 6.x P25～27
12.[メール] Android 4.x P28～29

① Outlookソフトを立ち上げ、「次へ」をクリックしてください。

② 「はい」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



③ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする」を選択して、次へ」をクリックしてください。



④ 「ＰＯＰまたはＩＭＡＰ」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



⑤ POPとIMAPのアカウント設定の空欄に右記のように入力し、「詳細設定」をクリックしてください。



名前　　：任意
電子メールアドレス：〇〇〇〇@dmm.net
アカウントの種類　：POP3
受信メールサーバー：pop.dmm.net
送信メールサーバー：smtp.dmm.net
アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑥ 「送信サーバー」 タブ内の「送信サーバーは認証が必要」を選択してください。



⑦ 「詳細設定」 タブ内の各サーバーのポート番号を入力の上、「OK」をクリックしてください。
受信サーバー：110
送信サーバー：587



⑧ 「完了」をクリックしてください。こちらで設定は終了です。



① メニューバーの「ファイル」から「アカウントの追加」をクリックしてください。

② 「スタートアップ」画面以降は必要事項を確認（記載）の上、「次へ」をクリックしてください。



③ 「はい」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



④ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



⑤ 「インタネット電子メール(I)」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



⑥ インターネット電子メール設定の空欄に右記のように入力し、「詳細設定」をクリックしてください。

名前　　：任意
電子メールアドレス：〇〇〇〇@dmm.net
受信メールサーバー：pop.dmm.net
送信メールサーバー：smtp.dmm.net
アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑦ 「送信サーバー」のタブをクリック「送信サーバー（SMTP）は認証が必要」にチェック、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択してください。



⑧ 「詳細設定」のタブをクリックし「送信サーバー（SMTP）」には　587　を入力し、「OK」をクリックしてください。



⑨ 「完了」をクリックしてください。こちらで設定は終了です。



① Outlookソフトを立ち上げ、「次へ」をクリックしてください。



② 「はい（Y）」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



③ 「サーバー設定または追加サーバーの種類を手動で構成する」を選択して、次へ」をクリックしてください。



④ 「インターネット電子メール」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



⑤ インターネット電子メール設定の空欄に右記のように入力し、「詳細設定」をクリックしてください。



名前　　：任意
電子メールアドレス：〇〇〇〇@dmm.net
アカウントの種類　：POP3
受信メールサーバー：pop.dmm.net
送信メールサーバー：smtp.dmm.net
アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑥ 「送信サーバー」 タブ内の「送信サーバーは認証が必要」を選択してください。



⑦ 「詳細設定」 タブ内の各サーバーのポート番号を入力の上、「OK」をクリックしてください。
受信サーバー：110
送信サーバー：587



⑧ 「完了」をクリックしてください。こちらで設定は終了です。



① メニューのMailから「環境設定...」をクリックしてください。



② 「アカウント」をクリックし、左下の＋をクリックしてください。



③ アカウントを追加の空欄に右記のように入力し、「続ける」をクリックしてください。

名前　　：任意
アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

④ 受信用メールサーバーの空欄に右記のように入力し、「続ける」をクリックしてください。



アカウントの種類　：POP
受信用メールサーバ：pop.dmm.net
アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑤ 受信995番ポート以外を利用する場合は「続ける」をクリックしてください。

⑥ 送信465番ポート以外を利用する場合は「続ける」をクリックしてください。

⑦ 送信用メールサーバの空欄に右記のように入力し、「続ける」をクリックしてください。

送信メールサーバ　：smtp.dmm.net
認証を使用　　：チェックを入れる
アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑧ 「アカウントの概要」画面では、設定した内容に誤りがないか確認して、「作成」をクリックしてください。

⑨ 「OK」をクリックしてください。こちらで設定は終了です。



① メニューバーの「ツール」より「アカウント」を選択してください。



② インターネットアカウントより「追加」をクリックしてください。



③ 「電子メールアカウント」を選択して、「次へ」をクリックしてください。



④ 名前項目にて「表示名」は任意で入力して、「次へ」をクリックしてください。

⑤ インターネット電子メールアドレスに、ご利用のメールアドレスを入力して、「次へ」をクリックしてください。



受信メールサーバー：POP
受信メール　　：pop.dmm.net
送信メール　　：smtp.dmm.net
送信サーバーは認証が必要　にチェック

⑥ インターネットメールログインの空欄に右記のように入力し、「次へ」をクリックしてください。こちらで設定完了です。



ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

■各ポートの設定

① メニューバーの「ツール」より「アカウント」を選択の上、「プロパティ」を選択してください。



② 詳細設定タブの送信メール（SMTP）に587　と入力の上、OKをクリックしてください。



① メニューバーの「アカウント」をクリックしてください。



② 電子メールをクリックしてください。



③ 自分の電子メールアカウントを追加するの空欄に右記のように入力して、「次へ」をクリックしてください。



電子メール　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇
表示名　　：任意
手動でサーバー設定を構成する　にチェック

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

④ サーバー設定を構成　の空欄に右記のように入力して、「次へ」をクリックしてください。



受信サーバー情報
サーバーの種類　　：POP
サーバーのアドレス：pop.dmm.net(ポート110)
ログオンユーザー名：〇〇〇〇@dmm.net

送信サーバー情報
サーバーのアドレス：smtp.dmm.net(ポート(587)
ログオンユーザー名：〇〇〇〇@dmm.net
認証が必要　にチェック

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑤ 「完了」をクリックしてください。こちらで設定完了です。



① メニューバーの「ツール」より「アカウント」を選択してください。



② 「追加」をクリックしてください。



③ 「電子メール アカウント」を選択して、「次へ」クリックしてください。



④ 電子メールアカウント追加する　の空欄に右記のように入力して、「次へ」をクリックしてください。



電子メール　　：○○○○@dmm.net
パスワード　　：○○○○○○
表示名　　：任意
電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する　にチェック

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの○○部分はマイページにございます。

⑤ 電子メールサーバーの情報について　の空欄に右記のように入力して、「次へ」をクリックしてください。



受信サーバー情報
サーバーの種類　　：POP
サーバーのアドレス：pop.dmm.net(ポート110)
ログオンユーザー名：〇〇〇〇@dmm.net

送信サーバー情報
サーバーのアドレス：smtp.dmm.net(ポート(587)
ログオンユーザー名：〇〇〇〇@dmm.net
送信サーバーは認証が必要　にチェック

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑥ 「完了」をクリックしてください。こちらで設定完了です。



① Outlook Expressの初めての起動時には［ インターネット接続ウィザード ］が表示されますが、表示しない場合はOutlook Express上部の「ツール」から「アカウント」をクリックください。送付時の送信元表示内容を入力して「次へ」をクリックしてください。



② 「電子メールアドレス」欄に
〇〇〇〇@dmm.net
※メールアドレス（アカウント名）はマイページにございます。
を入力して、「次へ」をクリックしてください。



③ 電子メール　サーバー名の空欄に右記のように入力して、「次へ」をクリックしてください。



電子メールサーバーの種類：POP3
受信メールサーバー：pop.dmm.net
送信メールサーバー：smtp.dmm.net

④ インターネット　メール　ログオンの空欄に右記のように入力して、「次へ」をクリックしてください。



アカウント名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑤ 「完了」ボタンをクリックして、設定を閉じます。



⑥ ツールより「アカウント」をクリックしてください。

⑦ メールタブから「プロパティ」をクリックしてください。



⑧ サーバータブの　送信メールサーバー「このサーバーは認証が必要」を選択してください。



⑨ 詳細設定タブの　送信メール（SMTP）を587 に変更し、「OK」にて閉じてください。こちらで設定は終了です。



① 「設定」アイコンをタップしてください。

② 「メール/連絡先/カレンダー」をタップしてください。

③ 「アカウントを追加」をタップしてください。

④ 「その他」をタップしてください。

⑤ 「メールアカウントを追加」をタップしてください。



⑥ 新規アカウントの空欄に右記のように入力して、「次へ」をタップしてください。

名前　：任意
メール　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　：〇〇〇〇〇〇
説明　：任意

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑦ 「アカウントを検索中」から「新規アカウント」に移行しますので、「POP」をタップしてください。

⑧ 新規アカウントの空欄に右記のように入力して、「保存」をタップしてください。

受信メールサーバー
ホスト名　　：pop.dmm.net
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。



送信メールサーバー
ホスト名　　：smtp.dmm.net
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑨ 「メール/連絡先/カレンダー」に戻った後、設定したアカウントをタップしてください。



⑩ 「SMTP」をタップしてください。

⑪ 設定したSMTPサーバーを　タップしてください。

⑫ 空欄に下記のように入力し、「完了」をタップしてください。こちらで設定は終了です。

送信メールサーバー
ホスト名　　：smtp.dmm.net
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇
認証　　：パスワード
サーバポート　　：587

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

① 「設定」アイコンをタップしてください。

② 「メール/連絡先/カレンダー」をタップしてください。

③ 「アカウントを追加」をタップしてください。

④ 「その他」をタップしてください。

⑤ 「メールアカウントを追加」をタップしてください。



⑥ 新規アカウントの空欄に右記のように入力して、「次へ」をタップしてください。

名前　：任意
メール　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　：〇〇〇〇〇〇
説明　：任意

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑦ 「アカウントを検索中」から「新規アカウント」に移行しますので、「POP」をタップしてください。

⑧ 新規アカウントの空欄に右記のように入力し、「保存」をタップしてください。



受信メールサーバー
ホスト名　　：pop.dmm.net
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。



送信メールサーバー
ホスト名　　：smtp.dmm.net
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。



⑨ 「メール/連絡先/カレンダー」に戻った後、設定したアカウントをタップしてください。



⑩ 「SMTP」をタップしてください。

⑪ 設定したSMTPサーバーを　タップしてください。

⑫ 空欄に下記のように入力し、「完了」をタップしてください。こちらで設定は終了です。

送信メールサーバー
ホスト名　　：smtp.dmm.net
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇
認証　　：パスワード
サーバポート　　：587

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

① 設定項目より「アカウント」をタップしてください。



② 「アカウントを追加」をタップしてください。

③ 追加対象を「Eメール」として、タップしてください。

④ 空欄に右記のように入力し、「手動セットアップ」をタップしてください。



メール　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑤ アカウントタイプは「POP3」をタップしてください。

⑥ 空欄に右記のように入力し、「次へ」をタップしてください。

ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇
POP3サーバー　：pop.dmm.net
ポート　　：110
セキュリティの種類：設定しない
サーバーからEメール削除：任意設定

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑦ 空欄に右記のように入力し、「次へ」をタップしてください。



SMTPサーバー　：smtp.dmm.net
ポート　　：587
セキュリティの種類：設定しない
ログインが必要にチェック　※必須
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑧ 任意設定項目を入力して「次へ」をタップしてください。

⑨ 管理情報として
「このアカウントに名前を付けてる」
に入力してください。
送付情報として、
「あなたの名前（送信マールの表示）」
に入力し、「設定完了」をタップしてください。
こちらで設定は終了です。



① メールアイコンをタップしてください。

② 空欄に右記のように入力し、「次」をタップしてください。





メール　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（アカウント名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

③ 「POP3」をタップしてください。

④ 空欄に右記のように入力し、「次」をタップしてください。

ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇
POP3サーバー　　：pop.dmm.net
ポート　　：110

※メールアドレス（ユーザー名）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑤ 空欄に右記のように入力し、「次」をタップしてください。

SMTPサーバー　　：smtp.dmm.net
ポート　　：587
セキュリティの種類：STARTTLS
ユーザー名　　：〇〇〇〇@dmm.net
パスワード　　：〇〇〇〇〇〇

※メールアドレス（ユーザー）、パスワードの〇〇部分はマイページにございます。

⑥ 各設定項目は任意でチェックを行ってください。その上で、「次へ」をタップしてください。



⑦ 「次へ」をタップしてください。こちらで設定は終了です。